

Bedienungsanleitung Setzkasten Aktion XXX

1.

Wählen Sie das für Sie geeignete Dateiformat:

Das EPS ist geeignet für vektorenbasierte Programme wie Freehand, Illustrator, Coreldraw, dieses EPS wurde getestet in Freehand 5.5 und Illustrator 5.5 und höheren Programmversionen.

Das TIF ist für pixelorientierte Programme wie Photoshop.

Stellen Sie Hilfslinien sichtbar und magnetisch.

2.

Stellen Sie die benötigte Ziffernkombination zusammen, indem Sie die einzelnen Ziffern von rechts strikt horizontal in den mittleren Freiraum ziehen (bei Photoshop müssen Sie dazu ein Auswahlrechteck exakt um die Ziffer mit Hintergrundrechteck ziehen; beim EPS sind Ziffer und deren Hintergrundrechteck gruppiert). Ordnen Sie die gewählten Ziffern so an, dass kein weißer Zwischenraum entsteht – Stoß an Stoß. Achten Sie darauf, nur in horizontaler Richtung zu bewegen, nicht nach oben oder unten.

3.

Die zusammengestellte Ziffernkombination bewegen Sie nun als Ganzes in die linke Fläche neben das Wort Aktion, bis zur ersten, linken Hilfslinie.

4.

Falls die Ziffernkombination mit ihren Hintergrundrechtecken weiter nach rechts reicht als die zweite Hilfslinie, so erweitern Sie das Basisrechteck um den überspringenden Wert nach rechts.

5.

Löschen Sie alle nicht mehr benötigten Elemente, verkleinern Sie die Arbeitsfläche.

Weisen Sie dem Hintergrundrechteck eine gewünschte Farbe zu, indem Sie die definierte Farbe ändern (EPS) bzw. den Farbmodus ändern, mittels Zauberstab alle schwarzen Elemente auswählen und sie mit einer Farbe füllen (TIF). Reduzieren Sie erst dann ggf. die hohe Auflösung des TIFs für Ihre Bedürfnisse und speichern Sie im gewünschten Format.